



Games On Receipts

Games On Receipts imprime pasatiempos al final del recibo: laberintos, sudokus y tres en raya.

\$0.99 / mes

Prueba gratuita: 30 días

Clover POS (Estados Unidos y Canadá)

RESUMEN

Cómo funciona

1 Activar un pack lo descarga

Mazes, Sudoku y Tic Tac Toe vienen como packs de PayPlaxe. **AVAILABLE** pide confirmar con **Activate** y entonces descarga los pasatiempos del pack al dispositivo y lo activa.

2 La activación vale para toda la cuenta

Los packs activados se guardan en su cuenta de PayPlaxe, no en un solo dispositivo. Los demás dispositivos Clover aplican el cambio la próxima vez que se abre la app: descargan el pack activado en otro sitio y borran el pack que se ha desactivado.

3 Por defecto la impresión es aleatoria

Con el ajuste activo, la app elige al azar uno de sus packs activados y luego un pasatiempo dentro de ese pack. Por eso un pack con un solo pasatiempo sale tan a menudo como uno de once, y el mismo pasatiempo puede repetirse.

4 O elige usted el pasatiempo

Dentro de un pack cada pasatiempo tiene su botón **PRINT**, y al tocar la tarjeta se abre a tamaño completo con un botón verde de impresión. Ambos vuelven a descargar el pasatiempo, así que necesitan conexión a internet.

5 Los recibos salen más largos

Un pasatiempo es una imagen, así que se gasta más papel por venta.

La aplicación nunca sustituye al Clover Register: lo complementa. Los pagos, los impuestos y los informes siguen en Clover.

FUNCIONES

Qué hace

01

Packs listos

Mazes con 11 laberintos, **Sudoku** y **Tic Tac Toe**. El pack se activa con su botón **AVAILABLE** y una confirmación.

02

Vista previa

Cada pasatiempo se muestra como imagen. Las miniaturas de la lista están atenuadas; toque un pasatiempo para verlo a tamaño completo.

03

Impresión aleatoria

Print on receipts (random games) pone un pasatiempo elegido al azar en cada recibo.

04

Impresión puntual

Cada pasatiempo tiene su botón **PRINT** cuando quiere uno concreto. La impresión a petición necesita conexión a internet.

05

Asignación de cliente

Assign customers in the Register app pide al cajero vincular un cliente de Clover al pedido cuando se añade el primer artículo. El cliente queda escrito en el propio pedido de Clover. No cambia qué pasatiempo se imprime.

06

Un interruptor

Desactive la impresión sin perder los packs activados.

INSTALACIÓN

Precio e instalación

\$0.99 / mes

↓ **Instalar en Clover App Market** (<https://www.clover.com/appmarket/apps/PAKJ4G4QSB3BA>)

Todas las aplicaciones incluyen 30 días de prueba gratuita. Clover cobra la suscripción en su factura mensual.


Cómo instalar

1. Abra el **Clover App Market** — en el dispositivo o en `clover.com/appmarket` desde el panel web.
2. Busque la aplicación por su nombre o use el enlace directo del botón de arriba.
3. Pulse `Connect` / `Install` y acepte los permisos que solicita la aplicación.
4. La prueba gratuita de 30 días empieza automáticamente. Después la suscripción aparece en su factura mensual de Clover.
5. Abra la aplicación en el dispositivo Clover e inicie sesión con un empleado con rol **Manager** o **Admin** para configurarla.
6. Para cancelar más adelante, desinstale la aplicación desde el App Market: los pasos están justo debajo.

Cómo cancelar la suscripción


Cancelar es desinstalar la aplicación: no hay una pantalla de facturación aparte.

1. Abra el **App Market**, en el dispositivo Clover o en el panel web.
2. Abra **My Apps**. Ahí están todas sus aplicaciones de pago con su cuota mensual.



App name	Developer	Fees	Actions
Actions: Automate items, fees, d...	PayPaxe	\$1.99/month	⋮ Open the app Uninstall app
Age Verify	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Auto Item: Automate fees, items, ...	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Contacts On Receipts	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Cost Discounts	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Customer Assigner (+ Tax Exempt)	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Customer Discounts	PayPaxe	\$0.99/month	⋮

3. Pulse el botón **⋮** de la fila de la aplicación y elija **Uninstall app**.
4. También sirve la página de la aplicación: **⋮** junto al botón verde **Open the app** → **Uninstall app**.



5. Confirme. La suscripción se detiene en ese momento y la app no entra en su próxima factura de Clover.


Puede instalarla y cancelarla en cualquier momento desde Clover App Market.

EMPIECE AQUÍ


Primera configuración

Haga esto una vez y en este orden. Lleva unos minutos y deja la aplicación lista para el turno.


1. Abra **Games On Receipts**; los packs aparecen con una breve descripción.



2. Pulse **AVAILABLE** en un pack y confirme con **Activate** : la app descarga los pasatiempos de ese pack.
3. Abra un pack para ver sus pasatiempos. Toque uno para verlo a tamaño completo.



4. Abra **Settings** y compruebe que **Print on receipts (random games)** está activado; lo está por defecto.



5. Atienda a un cliente y revise el recibo.

CONFIGURACIÓN

Escenarios de configuración

Cada escenario es una configuración completa: siga los pasos en orden.

La mayoría de las pantallas de configuración requieren el rol de empleado Manager o Admin en Clover.

1 Imprimir un pasatiempo aleatorio en cada recibo

La configuración más simple: se activa y los recibos hacen el resto.

1. Abra **Games On Receipts**: verá los packs **Mazes**, **Sudoku** y **Tic Tac Toe**.
2. Pulse **AVAILABLE** en un pack y confirme con **Activate**: la app descarga los pasatiempos de ese pack.
3. Abra un pack para ver los pasatiempos y sus vistas previas.
4. Abra **Settings** y compruebe que **Print on receipts (random games)** está activado; lo está por defecto.
5. Atienda a un cliente y revise el recibo impreso.

Los pasatiempos alargan el recibo. Si el papel es un coste sensible, active menos packs o imprima solo a petición.

2 Imprimir un pasatiempo a petición

Una familia con niños en la mesa o un cliente que debe esperar.

1. Desactive **Print on receipts (random games)** si no lo quiere en todos los recibos.
2. Abra el pack que quiera, por ejemplo **Mazes**.
3. Localice el pasatiempo en la lista: las miniaturas están atenuadas; toque una para verla a tamaño completo.
4. Pulse su botón **PRINT**: aparece el mensaje **Printing..** mientras el pasatiempo se descarga y se envía a la impresora.
5. Entréguelo con el pedido.

3 Una campaña basada en un solo pack

Una promoción de fidelidad o club infantil que usa un solo pack de pasatiempos.


1. Active el pack que use en la campaña.
2. Imprima manualmente o deje la impresión aleatoria mientras dure la campaña.
3. Para registrar el cliente en cada pedido, abra **Settings** y active **Assign customers in the Register app**.
4. Al añadir el primer artículo se abre una búsqueda de clientes: elija el cliente para vincularlo al pedido. Esto no cambia qué pasatiempo se imprime.
5. Al terminar la campaña, pulse el botón verde **ACTIVATED** del pack y confirme con **Delete**. Esto borra del dispositivo los pasatiempos descargados; se vuelven a descargar si activa el pack más adelante.

REFERENCIA

Pantallas y ajustes

Cada pantalla de la aplicación y qué hace cada ajuste. (4)

Packs



Tarjeta de pack

El nombre y qué contiene, p. ej. `11 maze games for your customers`.

AVAILABLE

Descarga los pasatiempos del pack y lo activa. Un diálogo pide confirmar con `Activate`.


ACTIVATED

El estado verde: el pack está activo. Púlselo para desactivarlo: un diálogo pide confirmar `Delete` y los pasatiempos descargados se borran del dispositivo. Al activar el pack de nuevo se vuelven a descargar.

Engranaje

Abre los ajustes.

Dentro de un pack



Vista previa

Una miniatura atenuada del pasatiempo. Toque la tarjeta para abrirlo a tamaño completo.

Nombre y pista

P. ej. Maze 1 · Find a way out of the maze.

PRINT

Imprime ese pasatiempo concreto al momento. Aparece el mensaje **Printing..** mientras se descarga, así que hace falta conexión a internet.

Vista del pasatiempo

Pasatiempo a tamaño completo

Se abre al tocar la tarjeta de un pasatiempo. Esta vista lo muestra tal y como se imprimirá; las miniaturas de la lista están atenuadas.


Nombre del pasatiempo

El nombre, en la barra blanca bajo la imagen.

Botón verde de impresión

Imprime este pasatiempo. Aparece el mensaje **Printing..** mientras se descarga y se envía a la impresora.

Ajustes



Print on receipts (random games)

Interruptor general de la impresión aleatoria. Mientras esté activo, mantenga al menos un pack activado; si no quiere pasatiempos, desactive el interruptor en vez de dejarlo activo sin ningún pack.

App version

La versión instalada.

Contact us

Muestra los contactos de soporte de PayPlaxe: correo, WhatsApp/SMS y un código QR.

Assign customers in the Register app

Cuando está activo, tras añadir el primer artículo se abre una búsqueda de clientes (una vez por pedido). El cliente elegido se escribe en el pedido de Clover, así que el pedido muestra ese cliente en todo Clover. No afecta a qué pasatiempo se imprime. Si además usa la app Customer Assigner, deje este interruptor desactivado: si no, las dos apps piden el cliente en el mismo pedido.

EN LA CAJA

Uso diario

Lo que hace el cajero una vez configurada la aplicación.

1. Con la impresión aleatoria activa no hay que hacer nada.
2. Para dar un pasatiempo concreto a una familia que espera, abra el pack y pulse PRINT. Hace falta conexión a internet.
3. Desactive el interruptor en horas punta si la longitud del recibo importa.

SI ALGO FALLA

Resolución de problemas

El síntoma a la izquierda, qué hacer a la derecha.

No se imprime ningún juego.

Print on receipts (random games) está desactivado o no hay ningún pack activado. La impresión aleatoria necesita al menos un pack activado: active uno o desactive el interruptor si no quiere pasatiempos.

Los recibos son demasiado largos.

Active menos packs o desactive la impresión aleatoria e imprima solo a petición.

Se repite el mismo juego.

La app elige al azar uno de sus packs activados y después un pasatiempo dentro de él, así que un pack con pocos pasatiempos se repite mucho. Active un pack con más pasatiempos, como **Mazes**, o desactive un pack de un solo pasatiempo como **Tic Tac Toe**.

La lista de packs aparece vacía.

La app necesita conexión a internet cada vez que carga los packs. Compruebe la conexión del dispositivo y vuelva a abrir la app.

El diálogo de la app no aparece en la pantalla de cobro; Clover muestra "Customer is choosing payment method".

Abra la app **Setup** de Clover → **Payments** y desmarque **Automatically take payment on Connected Device** para cobrar en el dispositivo principal.

No se pueden abrir o cambiar los ajustes.

Inicie sesión con un empleado con rol **Manager** o **Admin** en Clover. Algunas apps tienen además su propio interruptor **Restrict access** que bloquea la configuración.

La app funciona de forma irregular o deja de reaccionar tras un rato inactiva.

Desactive el ahorro de batería en los ajustes de Android del dispositivo y manténgalo conectado a la red.

Un cambio hecho en un dispositivo no se ve en otro.

Los ajustes se sincronizan por la nube: espere un minuto y compruebe que ambos dispositivos tienen conexión.

PREGUNTAS

Preguntas frecuentes

¿De dónde salen los pasatiempos?

De packs listos que proporciona PayPlaxe: Mazes, Sudoku y Tic Tac Toe. Al activar un pack la app descarga sus pasatiempos al dispositivo. El dispositivo necesita conexión a internet para abrir la app, para ver un pack y para usar **PRINT**; solo la impresión automática en los recibos sigue funcionando sin conexión, porque usa los archivos ya descargados.

¿Puedo imprimir uno concreto?

Sí — la impresión puede ser manual en vez de aleatoria.

¿Alarga mucho el recibo?

Un pasatiempo añade altura al recibo. Imprima manualmente si el coste del papel importa.

¿Puedo desactivarlo temporalmente?

Sí, desactive la impresión en Ajustes; los packs activados se conservan.

¿Cuánto cuesta?

\$0.99 al mes para toda la tienda, con 30 días de prueba gratuita.

SOPORTE

Contacto

CORREO ELECTRÓNICO

contact@payplaxe.com

MENSAJE DE TEXTO

743-800-4077

SITIO WEB

payplaxe.com (<https://payplaxe.com>)

SOPORTE EN LA APP

Settings → Contact us

TIEMPO DE RESPUESTA

5–15 minutos

Conjunto de documentación generado para las aplicaciones PayPlaxe de Clover POS. Los precios y funciones siguen las páginas de producto publicadas.

contact@payplaxe.com payplaxe.com (<https://payplaxe.com>)

[Clover Apps \(US\)](https://www.clover.com/appmarket/developer/851YWYC4PW440) (<https://www.clover.com/appmarket/developer/851YWYC4PW440>)

[Clover Apps \(EU\)](https://www.eu.clover.com/appmarket/developer/FBG7E8TY6C95W) (<https://www.eu.clover.com/appmarket/developer/FBG7E8TY6C95W>)