



Games On Receipts

Games On Receipts imprime des jeux en bas du ticket : labyrinthes, sudokus et morpions.

\$0.99 / mois

Essai gratuit: 30 jours

Clover POS (États-Unis et Canada)

APERÇU

Comment ça marche

1 Activer un pack le téléchargement

Mazes, Sudoku et Tic Tac Toe sont fournis en packs par PayPlaxe. **AVAILABLE** demande de confirmer avec **Activate**, puis télécharge les jeux du pack sur l'appareil et l'active.

2 L'activation vaut pour tout le compte

Les packs activés sont enregistrés sur votre compte PayPlaxe, pas sur un seul appareil. Les autres appareils Clover appliquent le changement à la prochaine ouverture de l'application : ils téléchargent un pack activé ailleurs et suppriment un pack désactivé.

3 Par défaut l'impression est aléatoire

Avec le réglage activé, l'application choisit au hasard l'un de vos packs activés, puis un jeu dans ce pack. Un pack d'un seul jeu sort donc aussi souvent qu'un pack de onze, et le même jeu peut revenir.

4 Ou vous choisissez le jeu

Dans un pack, chaque jeu a son bouton **PRINT**, et appuyer sur la carte ouvre le jeu en grand avec un bouton d'impression vert. Les deux retéléchargent le jeu : une connexion internet est nécessaire.

5 Les tickets s'allongent

Un jeu est une image : prévoyez plus de papier par vente quand l'impression aléatoire est active.

L'application ne remplace jamais la Clover Register : elle s'y ajoute. Les paiements, les taxes et les rapports restent dans Clover.

FONCTIONS

Ce que fait l'application

01

Packs prêts à l'emploi

Mazes avec 11 labyrinthes, **Sudoku** et **Tic Tac Toe**. Un pack s'active avec son bouton **AVAILABLE** et une confirmation.

02

Aperçu avant impression

Chaque jeu est affiché en image. Les vignettes de la liste sont estompées ; appuyez sur un jeu pour le voir en grand.

03

Impression aléatoire

Print on receipts (random games) met un jeu choisi au hasard sur chaque ticket.

04

Impression à la demande

Chaque jeu a son bouton **PRINT** quand vous en voulez un précis. L'impression à la demande nécessite une connexion internet.

05

Rattachement au client

Assign customers in the Register app demande au caissier de rattacher un client Clover à la commande quand le premier article est ajouté. Le client est inscrit sur la commande Clover elle-même. Cela ne change pas le jeu imprimé.

06

Un interrupteur

Coupez l'impression sans perdre les packs activés.

INSTALLATION

Prix et installation

\$0.99 / mois

↓ **Installer sur Clover App Market** (<https://www.clover.com/appmarket/apps/PAKJ4G4QSB3BA>)

Chaque application a 30 jours d'essai gratuit. Clover facture l'abonnement avec votre facture mensuelle.


Comment l'installer

1. Ouvrez le **Clover App Market** : sur l'appareil, ou sur [clover.com/appmarket](https://www.clover.com/appmarket) dans votre tableau de bord web.
2. Cherchez l'application par son nom, ou ouvrez son lien direct depuis le bouton ci-dessus.
3. Appuyez sur [Connect](#) / [Install](#) et acceptez les autorisations demandées.
4. L'essai gratuit de 30 jours démarre automatiquement. L'abonnement apparaît ensuite sur votre facture Clover mensuelle.
5. Ouvrez l'application sur l'appareil Clover et connectez-vous avec un employé **Manager** ou **Admin** pour la configurer.
6. Pour résilier plus tard, désinstallez l'application depuis l'App Market : les étapes sont juste en dessous.

Comment résilier l'abonnement


Résilier, c'est désinstaller l'application : il n'y a pas d'écran de facturation séparé.

1. Ouvrez l'**App Market**, sur l'appareil Clover ou dans le tableau de bord web.
2. Ouvrez **My Apps**. Toutes vos applications payantes y figurent avec leur montant mensuel.



App name	Developer	Fees	Actions
Auto Item: Automate fees, items, discounts or reminders	PayPlace	\$1.99/month	⋮
Age Verify	PayPlace	\$0.99/month	⋮
Auto Item: Automate fees, items, discounts or reminders	PayPlace	\$0.99/month	⋮
Contacts On Receipts	PayPlace	\$0.99/month	⋮
Cost Discounts	PayPlace	\$0.99/month	⋮
Customer Assigner (+ Tax Exempt)	PayPlace	\$0.99/month	⋮
Customer Discounts	PayPlace	\$0.99/month	⋮

3. Appuyez sur le bouton **⋮** de la ligne de l'application et choisissez **Uninstall app**.
4. La page de l'application marche aussi : **⋮** à côté du bouton vert **Open the app** → **Uninstall app**.



5. Confirmez. L'abonnement s'arrête immédiatement et l'application disparaît de votre prochaine facture Clover.


Installation et résiliation à tout moment depuis le Clover App Market.

COMMENCEZ ICI


Première configuration

À faire une seule fois, dans cet ordre. Quelques minutes suffisent et l'application est prête pour le service.


1. Ouvrez **Games On Receipts** : les packs sont listés avec une courte description.



2. Appuyez sur **AVAILABLE** sur un pack et confirmez avec **Activate** : l'application télécharge les jeux de ce pack.
3. Ouvrez un pack pour voir ses jeux. Appuyez sur un jeu pour le voir en grand.



4. Ouvrez **Settings** et vérifiez que **Print on receipts (random games)** est activé — il l'est par défaut.



5. Servez un client et regardez le ticket imprimé.

CONFIGURATION

Scénarios de configuration

Chaque scénario est une configuration complète : suivez les étapes dans l'ordre.

La plupart des écrans de configuration demandent un rôle employé Clover Manager ou Admin.

1 Imprimer un jeu au hasard sur chaque ticket

La configuration la plus simple : on active et les tickets font le reste.

1. Ouvrez **Games On Receipts** : les packs **Mazes**, **Sudoku** et **Tic Tac Toe** sont listés.
2. Appuyez sur **AVAILABLE** sur un pack et confirmez avec **Activate** : l'application télécharge les jeux de ce pack.
3. Ouvrez un pack pour voir les jeux et leurs aperçus.
4. Ouvrez **Settings** et vérifiez que **Print on receipts (random games)** est activé — il l'est par défaut.
5. Servez un client et regardez le ticket imprimé.

Les jeux allongent les tickets. Si le coût du papier compte, activez moins de packs ou n'imprimez qu'à la demande.

2 Imprimer un jeu à la demande

Une famille avec des enfants à table, ou un client qui doit patienter.

1. Désactivez **Print on receipts (random games)** dans les réglages si vous n'en voulez pas sur chaque ticket.
2. Ouvrez le pack voulu, par exemple **Mazes**.
3. Repérez le jeu dans la liste : les vignettes sont estompées ; appuyez dessus pour le voir en grand.
4. Appuyez sur son bouton **PRINT** : le message **Printing..** s'affiche pendant que le jeu est téléchargé et envoyé à l'imprimante.
5. Remettez-le avec la commande.

3 Une campagne autour d'un seul pack


Une opération fidélité ou club enfants qui utilise un seul pack de jeux.

1. Activez le pack utilisé pour la campagne.
2. Imprimez manuellement, ou laissez l'impression aléatoire active pendant toute la campagne.
3. Pour enregistrer le client sur chaque commande, ouvrez **Settings** et activez **Assign customers in the Register app**.
4. À l'ajout du premier article, une recherche de clients s'ouvre : choisissez le client pour le rattacher à la commande. Cela ne change pas le jeu imprimé.
5. À la fin de la campagne, appuyez sur le bouton vert **ACTIVATED** du pack et confirmez avec **Delete**. Les jeux téléchargés sont supprimés de l'appareil ; ils se retéléchargent si vous réactivez le pack plus tard.

Écrans et réglages

Chaque écran de l'application et ce que fait chaque réglage. (4)

Packs



Carte de pack

Le nom du pack et son contenu, par exemple `11 maze games for your customers`.

AVAILABLE

Télécharge les jeux du pack et l'active. Une fenêtre demande de confirmer avec `Activate`.


ACTIVATED

L'état vert : le pack est actif. Appuyez dessus pour le désactiver — une fenêtre demande de confirmer `Delete`, et les jeux téléchargés sont supprimés de l'appareil. Réactiver le pack les retélécharge.

Roue dentée

Ouvre les réglages.

À l'intérieur d'un pack



Aperçu du jeu

Une vignette estompée du jeu. Appuyez sur la carte pour ouvrir le jeu en grand.

Nom et indication

Par exemple `Maze 1 · Find a way out of the maze`.

PRINT

Imprime ce jeu précis immédiatement. Le message `Printing..` s'affiche pendant le téléchargement : une connexion internet est nécessaire.

Vue du jeu

Jeu en grand

S'ouvre quand vous appuyez sur la carte d'un jeu. Cette vue montre le jeu tel qu'il sera imprimé ; les vignettes de la liste sont estompées.


Nom du jeu

Le nom, sur la barre blanche sous l'image.

Bouton d'impression vert

Imprime ce jeu. Le message `Printing..` s'affiche pendant le téléchargement et l'envoi à l'imprimante.

Réglages



Print on receipts (random games)

Interrupteur général de l'impression aléatoire. Tant qu'il est activé, gardez au moins un pack actif ; si vous ne voulez aucun jeu, coupez l'interrupteur au lieu de le laisser activé sans pack.

App version

La version installée.

Contact us

Affiche les contacts d'assistance PayPlaxe : e-mail, WhatsApp/SMS et un code QR.

Assign customers in the Register app

Quand il est activé, une recherche de clients s'ouvre une fois par commande après l'ajout du premier article. Le client choisi est inscrit sur la commande Clover, qui affiche donc ce client partout dans Clover. Cela n'a aucun effet sur le jeu imprimé. Si vous utilisez aussi l'application Customer Assigner, laissez cet interrupteur coupé : sinon les deux applications demandent le client sur la même commande.

À LA CAISSE

Au quotidien

Ce que fait le caissier une fois l'application configurée.

1. Avec l'impression aléatoire, rien à faire : les jeux apparaissent seuls sur les tickets.
2. Pour donner un jeu précis à une famille qui attend, ouvrez le pack et appuyez sur son bouton PRINT. Une connexion internet est nécessaire.
3. Coupez l'interrupteur aux heures de pointe si la longueur des tickets pose problème.

Dépannage

Le symptôme à gauche, la solution à droite.

Aucun jeu ne s'imprime.

`Print on receipts (random games)` est coupé, ou aucun pack n'est activé. L'impression aléatoire exige au moins un pack activé : activez-en un, ou coupez l'interrupteur si vous ne voulez pas de jeux.

Les tickets sont devenus trop longs.

Activez moins de packs, ou coupez l'impression aléatoire et n'imprimez qu'à la demande.

C'est toujours le même jeu.

L'application choisit au hasard l'un de vos packs activés, puis un jeu dans ce pack : un pack qui contient peu de jeux revient donc souvent. Activez un pack plus fourni comme `Mazes`, ou désactivez un pack d'un seul jeu comme `Tic Tac Toe`.

La liste des packs est vide.

L'application a besoin d'une connexion internet chaque fois qu'elle charge les packs. Vérifiez la connexion de l'appareil et rouvrez l'application.

La fenêtre de l'application n'apparaît pas à l'écran de paiement ; Clover affiche « Customer is choosing payment method ».

Ouvrez l'application **Setup** de Clover → `Payments` et décochez `Automatically take payment on Connected Device` pour encaisser sur l'appareil principal.

Impossible d'ouvrir ou de modifier les réglages.

Connectez-vous avec un employé dont le rôle Clover est **Manager** ou **Admin**. Certaines applications ont en plus leur propre interrupteur `Restrict access` qui verrouille la configuration.

L'application se comporte de façon irrégulière ou ne réagit plus après une période d'inactivité.

Désactivez l'économiseur de batterie dans les réglages Android de l'appareil et gardez l'appareil connecté.

Une modification faite sur un appareil n'apparaît pas sur un autre.

Les réglages se synchronisent par le cloud : laissez passer une minute et vérifiez que les deux appareils ont du réseau.

FAQ

D'où viennent les jeux ?

De packs prêts à l'emploi fournis par PayPlaxe : Mazes, Sudoku et Tic Tac Toe. Activer un pack télécharge ses jeux sur l'appareil. L'appareil a besoin d'une connexion internet pour ouvrir l'application, parcourir un pack et utiliser **PRINT** ; seule l'impression automatique sur les tickets continue de fonctionner hors ligne, car elle lit les fichiers déjà téléchargés.

Puis-je imprimer un jeu précis ?

Oui : l'impression peut être manuelle au lieu d'être aléatoire.

Est-ce que ça allonge beaucoup les tickets ?

Un jeu ajoute de la hauteur au ticket. Imprimez à la demande si le coût du papier compte.

Puis-je le couper temporairement ?

Oui, désactivez l'impression dans les réglages : vos packs activés restent.

Combien ça coûte ?

\$0.99 par mois, avec 30 jours d'essai gratuit.

ASSISTANCE

Contacts

E-MAIL

contact@payplaxe.com

SMS

743-800-4077

SITE WEB

payplaxe.com (<https://payplaxe.com>)

ASSISTANCE DANS L'APPLICATION

Settings → Contact us

DÉLAI DE RÉPONSE

5 à 15 minutes

Documentation non officielle rédigée pour les applications Clover POS de PayPlaxe. Les prix et les fonctions suivent les pages produit publiées.

contact@payplaxe.com payplaxe.com (https://payplaxe.com)

[Clover Apps \(US\)](https://www.clover.com/appmarket/developer/851YWYC4PW440) (https://www.clover.com/appmarket/developer/851YWYC4PW440)

[Clover Apps \(EU\)](https://www.eu.clover.com/appmarket/developer/FBG7E8TY6C95W) (https://www.eu.clover.com/appmarket/developer/FBG7E8TY6C95W)